

Interfata BCS

Constante necesare pentru importul BCS :

Constante utilizator > 15. Interfata BCS >

0.01 Interfata BCS = "Da"

0.02 Articolele se identifica prin :

- Denumire (in cazul in care in fisierul de import trecem denumirea articolului - cazul A.)
- Con Extern / Cod Intern (in cazul in care in fisierul de import trecem codul extern/codul intern al articolului - cazul B.).

0.03 pana la **0.35** se introduce calea spre fisierul cu extensia **.txt** de unde se va face importul.

Cazul A . - cand articolul se identifica prin Denumire:

Pentru toate importurile cu exceptia inventarului fisierul trebuie sa aiba forma :

Art1,0,22,3,Art1,Buc,36546,ObsSerie,3,2,14,Art1Client, Ridicat,B01ABC,ObsArticol,D1,D2,D3

unde:

Art1 – denumirea articolului

0 – unitatea de masura principala sau secundara din **num1.db** (0 - principala, 1 - secundara)

22 – cantitate

3 – Pretul

Art1 – Denumire articol

Buc – Denumire unitate de masura

36546 – Serie

ObsSerie – Observatii serie

3 – Adaos/Diminuare

2 – proc disc

14 – zile scadente

Art1Client – denumire la client

1 – Tip Livrare - poate fi: 1 = Ridicat, 4 = De ridicat, 3 = Nesosite, 2 = Custodie

B01ABC – Numarul Masinii din Mijloace de transport > Parc Auto.

ObsArticol – Observatii articol

D1 – Dimensiunea 1 din relatia dintre UM principala si UM specifica

D2 – Dimensiunea 2 din relatia dintre UM principala si UM specifica

D3 – Dimensiunea 3 din relatia dintre UM principala si UM specifica

Obs – Observatii document (daca sunt specificate pe mai multe linii de articole, se concateneaza)

G1 – Simbol gestiune livrare (pentru bon emulare)

Cazul B . - cand articolul se identifica prin Cod Extern/Cod Intern:

Pentru toate importurile cu exceptia inventarului fisierul trebuie sa aiba forma :

Codextern sau Cod Intern,0,22,3,Art1,Buc,36546,ObsSerie,3,2,14,Art1Client, ,B01ABC,
ObsArticol,D1,D2,D3

Cazul Inventarului:

In acest caz, fisierul trebuie sa aiba forma: (in functie de constanta **0.02** Articolele se identifica prin: "Denumire / CodExtern/CodIntern").

Art1, Buc,90,A123456,30.12.2012,

unde:

Art1 – denumirea articolului

Buc – unitatea de masura in care este exprimata cantitatea

90 – cantitatea factica

A123456 – seria

30.12.2012 – data expirare

!!! Daca articolul nu are serie si data expirare, fisierul va trebui sa aiba forma:

Art1, Buc,90,,,

sau

CodExtern/CodIntern, 90,123456,30.12.2012,

respectiv

CodExtern/CodIntern, Buc,90,,,

unde:

CodExtern/CodIntern – codul extern / codul intern al articolului